

# Anlage 4

## zur Verfahrensbeschreibung zum elektronischen Lohnnachweis an die Unfallversicherung

### Datensatz Stammdaten

#### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

M = Mussangabe

m = Mussangabe unter Bedingungen

| Stellen                    | Lg | Typ | Art | Name                            | Inhalt / Erläuterung  |
|----------------------------|----|-----|-----|---------------------------------|---|
| <b>Daten zur Steuerung</b> |    |     |     |                                 |   |
| 001-004                    | 4  | an  | M   | KENNUNG<br><i>KE</i>            | Kennung des Datensatzes Stammdaten <b>DSSD</b>  |
| 005-009                    | 5  | an  | M   | VERFAHREN<br><i>VF</i>          | Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist <b>UVSDD – UV Stammdatendienst</b>  |
| 010-024                    | 15 | an  | M   | ABSENDERNUMMER<br><i>ABSN</i>   | Betriebsnummer des Erstellers des Datensatzes (DGUV) (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) <b>nnnnnnnn</b>  |
| 025-039                    | 15 | an  | M   | EMPFAENGERNUMMER <i>EPNR</i>    | Absendernummer des Empfängers des Datensatzes (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) <b>nnnnnnnn</b><br><br>In den Ausnahmefällen, in denen der Empfänger eine gesonderte Absendernummer nutzt, ist diese einzutragen. (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) <b>Annnnnnn</b> |
| 040-041                    | 2  | n   | M   | VERSIONS-NR-SD<br><i>VERNRS</i> | Versionsnummer des Datensatzes Stammdaten <b>02</b>   |

| Stellen   | Lg  | Typ | Art | Name                            | Inhalt / Erläuterung   |
|---|-----|-----|-----|---------------------------------|--|
| 042-043   | 2   | an  | M   | RESERVE<br>RESERVE              | Reservefeld  |
| 044-045   | 2   | an  | M   | RESERVE<br>RESERVE              | Reservefeld  |
| 046-065   | 20  | n   | M   | DATUM-ERSTELLUNG<br>ED          | Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes<br><b>jhjmmmtt</b> (Datum)<br><b>hhmmss</b> (Uhrzeit)<br><b>msmsms</b> (Mikrosekunde)<br>(Wert > 0 in den letzten 6 Stellen optional) |
| 066-165   | 100 | an  | M   | RESERVE<br>RESERVE              | Reservefeld  |
| <b>Sonstige Kennzeichen</b>                           |     |     |     |                                 |  |
| 166-197   | 32  | an  | M   | DATENSATZ-ID<br>DS-ID           | Datensatz-ID des übermittelten Datensatzes   |
| 198-229   | 32  | an  | M   | VORGANGS-ID<br>VO-ID            | Vorgangs-ID aus der Abfrage der Stammdaten der meldenden Stelle  |
| 230-264   | 35  | an  | M   | RESERVE<br>RESERVE              | Reservefeld  |
| <b>Daten zur Beitragsgrundlage und Identifikation</b> |     |     |     |                                 |  |
| 265-265   | 1   | an  | M   | ENDE-ZUSTAENDIGKEIT<br>END-ZUST | Ende der Zuständigkeit für das Unternehmen unter dieser Unternehmensnummer bei dieser BBNRUV<br><br><b>N = bestehende Meldepflicht</b><br><b>J = beendete Meldepflicht</b>     |
| 266-268   | 3   | an  | M   | RESERVE<br>RESERVE              | Reservefeld  |
| 269-283   | 15  | n   | M   | UNTERNEHMENSNUMMER<br>UNRS      | Unternehmensnummer des Unternehmens beim zuständigen UV-Träger<br><b>Nnnnnnnnnnnnnnnnn</b>   |
| 284-291   | 8   | n   | M   | UNRS-GUELTIGVON<br>UNRSVON      | Gültigkeit der Unternehmensnummer<br><b>Jhjmmmtt</b>   |
| 292-299   | 8   | n   | M   | UNRS-GUELTIGBIS<br>UNRSBIS      | Gültigkeit der Unternehmensnummer<br><b>Jhjmmmtt</b>   |
| 300-329   | 30  | an  | M   | RESERVE<br>RESERVE              | Reservefeld  |

| Stellen | Lg | Typ | Art | Name                                     | Inhalt / Erläuterung  |
|---------|----|-----|-----|--|---|
| 330-344 | 15 | an  | M   | BBNR-LB<br><i>BBNRLB</i>                 | Betriebsnummer des lohnverantwortenden Beschäftigungsbetriebes (siehe 1.3.1), der für einen oder mehrere Beschäftigungsbetriebe den elektronischen (Teil-) Lohnnachweis verantwortet (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br><b>nnnnnnnn</b> |
| 345-359 | 15 | an  | M   | BBNR-ABRECHNUNGS-STELLE<br><i>BBNRAS</i> | Betriebsnummer der die Abrechnung durchführenden Stelle (z.B. Steuerberater - 8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br><b>nnnnnnnn</b>   |
| 360-362 | 3  | n   | M   | LAUFENDE-NUMMER<br><i>LFDNR</i>          | Zusätzlicher Zähler für mehrfach vorkommende meldende / abrechnende Stellen<br><b>nnn</b>   |
| 363-377 | 15 | an  | M   | BBNR-UV<br><i>BBNRUV</i>                 | Betriebsnummer des zuständigen UV-Trägers (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br><b>nnnnnnnn</b>  |
| 378-397 | 20 | an  | m   | MITGLIEDSNUMMER<br><i>MNR</i>            | Sofern die Stammdatenabfrage mit der Mitgliedsnummer des Unternehmens beim zuständigen UV-Träger erfolgte, ist die Mitgliedsnummer zu übertragen.   |
| 398-405 | 8  | n   | M   | MNR-GUELTIGVON<br><i>MNRGVON</i>         | Gültigkeit der Mitgliedsnummer<br><b>jhjmmmtt</b>   |
| 406-413 | 8  | n   | M   | MNR-GUELTIGBIS<br><i>MNRGBIS</i>         | Gültigkeit der Mitgliedsnummer<br><b>jhjmmmtt</b>   |
| 414-417 | 4  | n   | M   | MELDEJAHR<br><i>JAHR</i>                 | Jahr, für welches der (Teil-) Lohnnachweis angekündigt wird.  |
| 418-447 | 30 | an  | m   | UV-NAME1<br><i>UVNAME1</i>               | 1. Namenszeile des Unternehmens für Ausfüllhilfen   |
| 448-477 | 30 | an  | m   | UV-NAME2<br><i>UVNAME2</i>               | 2. Namenszeile des Unternehmens für Ausfüllhilfen   |
| 478-507 | 30 | an  | m   | UV-NAME3<br><i>UVNAME3</i>               | 3. Namenszeile des Unternehmens für Ausfüllhilfen   |
| 508-537 | 30 | an  | m   | UV-NAME4<br><i>UVNAME4</i>               | 4. Namenszeile des Unternehmens für Ausfüllhilfen   |
| 538-567 | 30 | an  | m   | UV-ORT<br><i>UVORT</i>                   | Ort des Unternehmens für Ausfüllhilfen  |

| Stellen                                       | Lg | Typ | Art | Name                                   | Inhalt / Erläuterung  |
|---|----|-----|-----|--|---|
| 568-568                                       | 1  | n   | M   | BEITRAGSMASSTAB <i>BEITRAG</i>         | <p>Aufzählungstyp mit folgenden möglichen Werten:</p> <p><b>1</b> - Entgelt (der angezeigte Lohnnachweis wird auf Basis von Entgelten erwartet)</p> <p><b>2</b> - Arbeitsstunden (der angezeigte Lohnnachweis wird auf Basis von Arbeitsstunden als Beitragsgrundlage erwartet)</p> <p><b>3</b> - Versicherte (der angezeigte Lohnnachweis wird auf Basis der Versichertenanzahl als Beitragsgrundlage erwartet)</p> <p><b>4</b> - Einwohnerzahlen (es wird kein Lohnnachweis erwartet)</p> <p><b>5</b> - Privathaushalte (es wird kein Lohnnachweis erwartet)</p> <p><b>6</b> - Sonstige Unternehmen ohne Melde-pflicht (es wird kein Lohnnachweis erwartet)</p> |
| 569-570                                       | 2  | n   | M   | ANZAHL-GTST<br><i>ANZGTST</i>          | Anzahl der angehängten Gefahrtarifstellen (0-99)<br><b>nn</b>   |
| <b>Wiederholung der Daten pro Anzahl-GTST</b> |    |     |     |  |   |
| 001-015                                       | 15 | an  | M   | BBNR-GTS-nn<br><i>BBNRGTnn</i>         | Betriebsnummer des UV-Trägers, dessen Gefahrtarif angewendet wird<br><b>nnnnnnnn</b>  |
| 016-023                                       | 8  | an  | M   | GT-Stelle-nn<br><i>GTSTnn</i>          | Nummer der Gefahrtarifstelle  |
| 024-073                                       | 50 | an  | M   | GTST-NAME-nn<br><i>GTSTNAMEnn</i>      | Name der Gefahrtarifstelle  |
| 074-081                                       | 8  | n   | M   | GTST-GUELTIGVON-nn<br><i>GTSTVONnn</i> | Gültigkeit der Gefahrtarifstelle<br><b>jhjmmtt</b>  |
| 082-089                                       | 8  | n   | M   | GTST-GUELTIGBIS-nn<br><i>GTSTBISnn</i> | Gültigkeit der Gefahrtarifstelle<br><b>jhjmmtt</b>  |